

Konica Minolta Kopierer – Manuelle Einbindung


Manuelle Einbindung des Kopierers

1. **Geben sie** in der **suchleiste** „Einstellungen“ ein. Klicken sie dann das Icon Zahnrad an mit der Aufschrift Einstellungen.


Bild 1:



Bild 2:



2. **2.1** Erst Klicken sie auf der Linken Liste der Kategorien auf „**Bluetooth und Geräte**“
- 2.2** Drücken dann auf „**Drucker und Scanner**“




3. **Drücken** sie den Kasten mit der Aufschrift „**Gerät hinzufügen**“



4. Sobald die Schrift „Manuell hinzufügen“ auftaucht, einmal draufklicken.



5. Hier Drücken Sie auf „Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen“



Drücken sie auf **Weiter**

6. Wählen sie **TCP/IP-Gerät**.

←  Drucker hinzufügen

Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben

Gerätetyp: 

Hostname oder IP-Adresse:

IPP-Gerät

Automatische Erkennung

TCP/IP-Gerät

Webdienstegerät

Sicherer Webdienstedruker

IPP-Gerät

Die automatische Erkennung erkennt WSD- und TCP/IP-Drucker.
Um nach einem IPP-Drucker zu suchen, muss IPP aus dem
Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Weiter Abbrechen

7. Dann müssen sie die **IP-Adresse** eingeben und den **Anschlussnamen**.

←  Drucker hinzufügen

Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben

Gerätetyp: TCP/IP-Gerät

Hostname oder IP-Adresse: 

Anschlussname: 

☒ Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen


Die automatische Erkennung erkennt WSD- und TCP/IP-Drucker.
Um nach einem IPP-Drucker zu suchen, muss IPP aus dem
Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Weiter Abbrechen

8. **WICHTIG: Bild mit Beispiel**

Sie Tippen die IP-Adresse ein die ihr Drucker hat und der Anschlussname fängt mit einem K an und setzen die letzten 6 Ziffern der IP-Adresse ein in diesen Beispiel 123456

Beispiel wie es aussehen soll:



←  Drucker hinzufügen

Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben

Gerätetyp: TCP/IP-Gerät

Hostname oder IP-Adresse: 132.195.123.456

Anschlussname: K123456

☒ Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen

Die automatische Erkennung erkennt WSD- und TCP/IP-Drucker.
Um nach einem IPP-Drucker zu suchen, muss IPP aus dem
Dropdown-Menü ausgewählt werden.

Weiter Abbrechen

8.2 Wenn alles Eingetragen wurde, Drücken sie auf **weiter**.

9. **Bild 1:** Drücken sie auf „**Datenträger**“.
Bild 2: Drücken sie auf „**Durchsuchen**“ und wählen den Speicherort des Treibers aus.
 Drücken dann auf Ok.
Bild 3: Wählen sie den **Hersteller** „**KONICA MINOLTA**“ und wählen den **Drucker** mit einer Endung von zahlen in diesen Beispiel v3.9.12

Bild 1:






Bild 2:




Drücken dann auf Ok

Bild 3:



10. Hier Geben sie Dem Drucker einen Namen.
Wir empfehlen einen eindeutigen Namen.



Drücken dann auf **Weiter**



11. Hier klicken sie den Kreis an „Drucker nicht freigeben“

← Drucker hinzufügen

Druckerfreigabe

Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabennamen angeben. Sie können den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen Netzwerkbenutzern angezeigt.

☒ Drucker nicht freigeben

☐ Drucker freigeben, damit andere Benutzer im Netzwerk ihn finden und verwenden können

Freigabename:

Standort:

Kommentar:

Weiter Abbrechen

Drücken sie dann auf **Weiter**

12. Hier einfach auf „fertig stellen“ Drücken.

← Drucker hinzufügen

Sie haben erfolgreich hinzugefügt

Drucken Sie eine Testseite, um zu überprüfen, ob der Drucker funktionsfähig ist, oder um Informationen zur Problembehandlung für den Drucker anzuzeigen.

Testseite drucken

Fertig stellen Abbrechen