



Konica Minolta Kopierer – Sicheres Drucken

Anleitung fürs Sicheres Drucken


1. **Geben sie** in der Suchleiste „Einstellungen“ ein. Klicken sie dann das Icon Zahnrad an mit der Aufschrift Einstellungen.




2. 2.1 Erst Klicken sie auf der Linken Liste der Kategorien auf „**Bluetooth und Geräte**“.
- 2.2 Drücken dann auf „**Drucker und Scanner**“.




3. Hier Klicken sie ihren **Kopierer/Drucker** einmal an.




4. Drücken sie auf „Druckereinstellungen“.



5. Wählen sie hier **Sicheres Drucken** aus.




6. Drücken sie auf „Benutzereinstellung...“




7. Hier schreiben sie eine Dokumenten-ID und ein Kennwort nach ihrer Wahl z.B ihr Name und ein Kennwort welches Mindestens 8 Zeichen lang ist.

7.2 Wenn sie alles ausgefüllt haben drücken sie auf **OK**.




8. Drücken sie auf „Übernehmen“ und anschließend auf „OK“.




Der Bereitstehende Befehl fürs Drucken ausführen am Kopierer/Drucker.


9. Wenn sie Dieses **Bild** bekommen, geben sie bitte ihre **Kostenstelle/PIN** hier ein.
WENN NICHT überspringen sie Punkt 9.




10. Drücken sie auf „Box“.




11. Wählen sie auf der linken Seite „System“ aus und drücken auf „Sicheres Drucken“.




12. Dort geben sie ihre gewählte **Dokumenten-ID** und **Kennwort** ein und bestätigen es mit dem Häkchen.



13. Hier sehen sie Alle ihre Dokumente die sie auswählten um zu Drucken. Dort können sie die Dokumente wählen die sie ausdrucken wollen.



14. Drücken sie auf „Start“.



15. Wenn sie alle Sachen Ausgedruckt haben die sie wollten, Drücken sie unten links aufs Häuschen um zurück ins **Home Menü** kommen.

